


# **Benjamin Moore & Cie Limitée**

## **Système COLORx<sup>MC</sup> de Benjamin Moore**

### **Notes descriptives et guide d'installation**

#### **Version 6.24.1000**



#### **Documentation : Manuel de l'utilisateur et guide de démarrage**

La documentation sur COLORx sera sur le disque dur après l'installation du logiciel. La documentation en format PDF d'Adobe<sup>MD</sup> se trouve dans le répertoire « Fichiers de programme » (Program Files), en suivant le chemin « Benjamin Moore & Co », « ColorTech », « Documentaïon », et « COLORx ». Elle comprend le manuel de l'utilisateur (COLORx.pdf) et le guide de démarrage (quick start.pdf).

#### **Aide**

Lorsque vous utilisez l'application COLORx, vous pouvez en tout temps consulter le manuel de l'utilisateur et le guide de démarrage en cliquant sur Aide, puis en choisissant COLORx Aide ou Démarrage rapide de COLORx.

#### **Formules de couleurs de la compétition intégrées à COLORx**

Au fil des années, nous avons constitué un vaste répertoire de couleurs provenant de marques de produits concurrents. Ces renseignements sont accessibles par l'option Recherche de couleurs dans COLORx. Pour vérifier si une couleur figure dans cette base de données, suivez la procédure habituelle de recherche pour une couleur Benjamin Moore. Entrez un numéro ou un nom de couleur, ainsi qu'un produit, puis choisissez une entreprise précise ou cochez la case « Chercher parmi toutes les entreprises » (« Search All ») au-dessus du menu déroulant.

Contrairement à une couleur Benjamin Moore pour laquelle nous disposons d'une formule créée et testée dans notre laboratoire de formulation de couleurs, nous affichons uniquement le dosage d'une couleur concurrente. Ce dosage effectué à l'aide de notre application d'appariement des couleurs génère une formule de couleur, de la même façon dont un spectromètre déterminerait le dosage et l'appariement d'une couleur hors série. Ainsi, pour répondre à un client qui demande l'appariement d'une couleur concurrente, vous devez suivre la procédure suivante :

Commencez par chercher la couleur dans COLORx pour savoir si elle figure dans le système. Si elle y est, une formule sera calculée et affichée. En cliquant sur le bouton « Meilleur appariement de couleur Benjamin Moore » (« Closest BM Color »), vous obtiendrez les cinq couleurs Benjamin Moore les mieux appariées. Proposez ces couleurs au client et vérifiez si l'une d'elles lui convient. Cette méthode offre deux avantages : d'une part, vous aurez déjà en main une formule Benjamin Moore testée et, d'autre part, vous convertirez le client à une couleur Benjamin Moore.

Par contre, si un échantillon de la couleur réel est disponible, il suffit de l'apparier comme vous le feriez pour une couleur hors série.

Enfin, si le client n'aime pas la couleur qui correspond au meilleur appariement, et qu'aucun échantillon de la couleur n'est disponible, vous pourrez alors utiliser l'appariement calculé par COLORx.

Pour toute question appeler au 800 809-9213.

## **Prescription Changes since COLORx Version 6.24.0000 (United States)**

Many prescriptions for products 547, 549 and 551 have been modified. Please refer to the revision date when calling up these prescriptions. A revision date after 4/5/12 indicates a change in the prescription since COLORx version 6.24.0000.

The color prescriptions have changed for colors 202, 998, 2107-10, 2108-50, 2111-20, 2120-70, 2128-10, 2136-20, 2139-30, 2152-10, 2162-40, AC-33, AF-20 and HC-10 in several products tinted with Gennex colorants. A revision date after 4/5/12 indicates a change in the prescription since COLORx version 6.24.0000.

A prescription for bronzetone has been added for product N185.

A prescription for carnival red has been added for product N794.

The following prescriptions have been modified for product 282: 2137-50, 2138-50, HC-78

The following prescriptions have been modified for product 508: 008, 064, 202, 261, 375, 801, 806, 807, 870, 887, 1095, 1121, 1380, 1416, 2020-70, 2145-70, 2146-60, 2162-70, AF-10, AF-20, AF-40, AF-75, AF-130, AF-255, AF-330, AF-335, AF-490, AF-540, AF-595, AF-665, AF-685, OC-64, OC-115 and OC-122

The following prescriptions have been modified for product 512: 200, HC-12

The following prescriptions have been modified for product 513: 965, 966, 2167-20, OC-11

The following prescriptions have been modified for product 522: 2110-20, 2139-40

The following prescriptions have been modified for product 524: 177, 309, OC-107

The following prescriptions have been modified for product 528: 240, 2110-10

The following prescription has been modified for product 532: AF-90

The following prescription has been modified for product 548: 2130-10

The following prescriptions have been modified for product 550: 939, 2139-50, OC-33

The following prescription has been modified for product 632: AF-170

The following prescription has been modified for product 640: 2139-30

The following prescriptions have been modified for product 792: 977, 2103-30, AC-2

The following prescriptions have been modified for product 796: 961, 1521, OC-14, OC-19

The following prescriptions have been modified for product N309: 634, HC-132

The following prescription has been modified for product N322: AF-50

The following prescriptions have been modified for product N319: 207, 973, 1083, HC-144, HC-78, HC-172

The following prescription has been modified for product N400: 2092-30

The following prescription has been modified for product N402: brilliant white

The following prescriptions have been modified for products N448 and N449: AF-290, HC-61

The following prescriptions have been modified for product N536: 955, HC-81

The following prescriptions have been modified for products N537, N538, N539 and N540: 2122-70, OC-66

The following prescriptions have been modified for product N794: 2106-40, 2114-10, 2134-10, 2149-70, OC-127

The following prescription has been modified for product W170: 2111-50

The following prescriptions have been modified for product W215: 008, 064, 261, 375, 801, 806, 807, 870, 887, 1095, 1121, 1380, 1416, 2020-70, 2145-70, 2146-60, 2162-70, AF-10, AF-20, AF-40, AF-75, AF-130, AF-255, AF-330, AF-335, AF-490, AF-540, AF-595, AF-665, AF-685, OC-64, OC-115 and OC-122

The following prescriptions have been modified for product W310: 939, 2139-50, OC-33

The following prescriptions have been modified for product W333: 045, 046, 185, 254, 380, 512, 520, 527, 857, 860, 929, 1080, 1368, 2139-50, OC-51, OC-106

The following prescriptions have been modified for product W625: 522, 925, 1002, 2145-40, 2153-60, AC-41, AF-690, HC-78, OC-38

## **Changement aux formules depuis le lancement de COLORx version 6.24.0000 (Canada)**

Plusieurs formules ont été modifiées pour les produits K547, K549 et K551. Veuillez consulter la date de révision indiquée sous la formule lorsque vous demandez une formule pour l'un de ces produits. Une date de révision après le 5 avril 2012 signifie un changement dans la formule, depuis la version COLORx 6.24.0000.

Les formules ont été modifiées pour les couleurs suivantes : 2107-10, 2108-50, 2111-20, 2120-70, 2128-10, 2136-20, 2139-30, 2152-10, 2162-40, AF-20, CC-20, CC-480 et HC-10, pour plusieurs produits teintés avec les colorants Gennex. Une date de révision après le 4 avril 2012 signifie un changement dans la formule, depuis la version COLORx 6.24.0000.

Une formule pour carnival red a été ajoutée au produit F794.

Une formule ton de bronze a été ajoutée au produit K185.

La formule suivante a été modifiée pour le produit F309 : HC-132

Les formules suivantes ont été modifiées pour le produit F319 : CC-200, CC-486, HC-78, HC-144, HC-172

La formule suivante a été modifiée pour le produit F322 : AF-50

Les formules suivantes ont été modifiées pour le produit F602 : 2139-30, AF-155

Les formules suivantes ont été modifiées pour le produit F794 : 2106-40, 2114-10, 2134-10, 2149-70, OC-127

La formule suivante a été modifiée pour le produit K400 : 2092-30

La formule suivante a été modifiée pour le produit K402 : blanc brillant

Les formules suivantes ont été modifiées pour les produits K448 et K449 : AF-290, HC-61

Les formules suivantes ont été modifiées pour le produit K508 : 2020-70, 2145-70, 2146-60, 2162-70, AF-10, AF-20, AF-40, AF-75, AF-130, AF-255, AF-330, AF-335, AF-490, AF-540, AF-595, AF-665, AF-685, OC-64, OC-115 et OC-122

La formule suivante a été modifiée pour le produit K512 : HC-12

La formule suivante a été modifiée pour le produit K513 : 2167-20, CC-90, OC-11

Les formules suivantes ont été modifiées pour le produit K516 : 2167-20, CC-516

Les formules suivantes ont été modifiées pour le produit K522 : 2110-20, 2139-40

Les formules suivantes ont été modifiées pour le produit K524 : OC-107, R-9909

Les formules suivantes ont été modifiées pour le produit K526 : R-9909

Les formules suivantes ont été modifiées pour le produit K528 : 2110-10, CC-230

La formule suivante a été modifiée pour le produit K532 : AF-90

Les formules suivantes ont été modifiées pour le produit K536 : CC-10, HC-81

Les formules suivantes ont été modifiées pour les produits K537, K538, K539 et K540 : 2122-70, OC-66

Les formules suivantes ont été modifiées pour le produit K550 : 2139-50, OC-33

La formule suivante a été modifiée pour le produit K552 : 2139-30

Les formules suivantes ont été modifiées pour le produit K625 : 2145-40, 2153-60, AF-690, CC-130, HC-78, OC-38

La formule suivante a été modifiée pour le produit K632 : AF-170

La formule suivante a été modifiée pour le produit K640 : 2139-30

Les formules suivantes ont été modifiées pour le produit K792 : 2103-30, CC-530

Les formules suivantes ont été modifiées pour le produit K796 : OC-14, OC-19

# Système COLORx<sup>MD</sup>

## Guide d'installation

Le livre des formules COLORx et le programme du système d'appariement des couleurs sont inclus en un seul ensemble logiciel. Fonctionnant sous les systèmes d'exploitation Windows<sup>MD</sup> XP, Windows<sup>MD</sup> Vista, and Windows<sup>MD</sup> 7 en le téléchargeant au [mybenjaminmoore.com](http://mybenjaminmoore.com) ou l'obtenir sur un CD.

### Exigences système minimales :

- Processeur Pentium<sup>MD</sup> d'Intel de 500 MHz ou plus
- 1 Gb de mémoire vive
- 750 Mo d'espace de disque dur
- Lecteur de CD ou DVD
- Carte vidéo lisant 16 millions de couleurs
- Imprimante
- Port en série ou USB pour le spectrophotomètre
- Windows<sup>MD</sup> XP, Windows<sup>MD</sup> Vista, and Windows<sup>MD</sup> 7.

### Installation

Si vous téléchargez COLORx du [mybenjaminmoore.com](http://mybenjaminmoore.com), prenez connaissance des « directives de téléchargement de COLORx » qui vous aideront à installer l'application sur votre ordinateur.

Pour installer le logiciel à partir d'un CD, le bureau de Windows doit être affiché. Si d'autres applications sont en cours, elles devraient être fermées avant de tenter une installation du programme. Si votre système possède un antivirus détectant automatiquement les logiciels, cette fonction devrait être désactivée avant de débiter.

Insérez le CD intitulé « Système COLORx » dans le lecteur de CD-ROM.

La procédure d'installation se déclenchera automatiquement et vous mènera à l'**écran de bienvenue**.

Si la procédure d'installation ne se déclenche pas automatiquement, cliquez sur le bouton « Démarrer », en bas à gauche de l'écran. Le menu primaire s'affichera. Cliquez sur « Exécuter » et la boîte de dialogue « Exécuter » s'ouvrira. Tapez « **D:\SETUP** » (« **D :** » est le lecteur désigné du CD) sur la ligne « Ouvrir » et cliquez sur « OK ».

L'assistant d'installation vous guidera à travers les différentes étapes d'installation.

### Convention de droits d'utilisation

Lors de la procédure d'installation, l'écran de la convention des droits d'utilisation s'ouvrira. Vous devez lire cette convention, puis l'accepter ou non. Si vous n'êtes pas d'accord avec les conditions de la convention, vous devez cliquer sur le bouton « Annuler » pour quitter la procédure d'installation. Si vous êtes d'accord avec les conditions, vous devez cocher la case appropriée afin de continuer l'installation. La procédure d'installation vous demandera de choisir une région : le Canada ou les États-Unis. Par défaut, la région choisie est les États-Unis.

Après avoir installé le logiciel, il est possible que vous ayez à redémarrer l'ordinateur.

**Remarque :** *Si vous avez une version précédente du système COLORx 6, cette procédure d'installation n'effacera pas les échantillons ou noms de clients sauvegardés.*