


Benjamin Moore & Cie Limitée

Système ColoRx^{MC} de Benjamin Moore

Notes descriptives et guide d'installation

Version 6.28.1000



Cette plus récente version de COLOR_x contient des formules actualisées des couleurs Benjamin Moore. Pour une liste complète des formules actualisées, consultez la page 2.

Couleurs du produit Cabinet Coat d'Insl-X

24 nouvelles couleurs ont été ajoutées à partir de la nouvelle carte de couleurs Cabinet Coat.

Nouvelles collections de couleurs des concurrents

Cette mise à jour de COLOR_x contient les collections de couleurs concurrentes suivantes :

- 1- Couleurs Clarke + Kensington de Ace
- 2- Beauty by Design de True Value

Aide

Lorsque vous utilisez l'application ColoRx, vous pouvez en tout temps consulter le manuel de l'utilisateur et le guide de démarrage en cliquant sur Aide, puis en choisissant ColoRx Aide ou Démarrage rapide de ColoRx.

Formules de couleurs de la concurrence intégrées à ColoRx

Au fil des années, nous avons constitué un vaste répertoire de couleurs provenant de marques de produits concurrents. Ces renseignements sont accessibles par l'option Recherche de couleurs dans ColoRx. Pour vérifier si une couleur figure dans cette base de données, suivez la procédure habituelle de recherche pour une couleur Benjamin Moore. Entrez un numéro ou un nom de couleur, ainsi qu'un produit, puis choisissez une entreprise précise ou cochez la case « Chercher parmi toutes les entreprises » (« Search All ») au-dessus du menu déroulant.

Contrairement à une couleur Benjamin Moore pour laquelle nous disposons d'une formule créée et testée dans notre laboratoire de formulation de couleurs, nous affichons uniquement le dosage d'une couleur concurrente. Ce dosage effectué à l'aide de notre application d'appariement des couleurs génère une formule de couleur, de la même façon dont un spectromètre déterminerait le dosage et l'appariement d'une couleur hors série.

Ainsi, pour répondre à un client qui demande l'appariement d'une couleur concurrente, vous devez suivre la procédure suivante.

Commencez par chercher la couleur dans ColoRx pour savoir si elle figure dans le système. Si elle y est, une formule sera calculée et affichée. En cliquant sur le bouton « Meilleur appariement de couleur Benjamin Moore » (« Closest BM Color »), vous obtiendrez les cinq couleurs Benjamin Moore les mieux appariées. Proposez ces couleurs au client et vérifiez si l'une d'elles lui convient. Cette méthode offre deux avantages : d'une part, vous aurez déjà en main une formule Benjamin Moore testée et, d'autre part, vous convertirez le client à une couleur Benjamin Moore.

Par contre, si un échantillon de couleur est disponible, il suffit de l'apparier comme vous le feriez pour une couleur hors série.

Enfin, si le client n'aime pas la couleur qui correspond au meilleur appariement, et qu'aucun échantillon de couleur n'est disponible, vous pourrez alors utiliser l'appariement calculé par ColoRx. Pour toute question, appelez au 800 809-9213.

Changements apportés à certaines formules depuis la version 6.28.0000 du système COLORx (Canada)

La formule de la couleur CC-180 a été modifiée pour plusieurs produits. Vous devez vous référer à la date de révision indiquée en dessous de la formule si vous cherchez la formule de couleur pour l'un de ces produits. Toute révision apportée depuis le 7 mars 2014 n'est pas prise en compte dans la version 6.28.0000 du système COLORx.

La formule suivante a été modifiée pour le produit F235 : 2112-40

La formule suivante a été modifiée pour le produit F403 : 2052-40

Les formules suivantes ont été modifiées pour le produit F794 : 2133-20, 2135-30 et AC -24

Les formules suivantes ont été modifiées pour le produit K512 : OC-20 et OR-120

La formule suivante a été modifiée pour le produit K514 : 2136-10

La formule suivante a été modifiée pour le produit K522 : HC -16

Les formules suivantes ont été modifiées pour le produit K537 : 2061-20, 2112-40 et OR-490

Les formules suivantes ont été modifiées pour le produit K538 : 2108-60, HC -11

Les formules suivantes ont été modifiées pour le produit K540 : 2108-60

Les formules suivantes ont été modifiées pour le produit K547 : 2160-70, 2162-50, OC -93

Les formules suivantes ont été modifiées pour le produit K549 : 2001-60, 2108-50, HC-8

Les formules suivantes ont été modifiées pour le produit K627 : 2114-10, et OR-156

Les formules suivantes ont été modifiées pour le produit K792 : 2092-10, 2108-30, 2132-10, 2133-20, 2135-30, CC-780, et PM-9

Les formules suivantes ont été modifiées pour le produit K793 : 2133-20 et 2135-30

Système ColoRx^{MD}

Guide d'installation

Le livre des formules ColoRx et le programme du système d'appariement des couleurs sont inclus en un seul ensemble logiciel. Fonctionnant sous les systèmes d'exploitation Windows^{MD} XP, Windows^{MD} Vista et Windows^{MD} 7, vous pouvez télécharger cet ensemble sur le portail mybenjaminmoore.com ou l'obtenir sur CD.

Exigences système minimales :

- Processeur Pentium^{MD} d'Intel de 500 MHz ou plus
- 1 Go de mémoire vive
- 750 Mo d'espace de disque dur
- Lecteur de CD ou DVD
- Carte vidéo lisant 16 millions de couleurs
- Imprimante
- Port en série ou USB pour le spectrophotomètre
- Windows^{MD} XP, Windows^{MD} Vista ou Windows^{MD} 7.

Installation

Si vous téléchargez ColoRx du portail mybenjaminmoore.com, prenez connaissance des « directives de téléchargement de ColoRx » qui vous aideront à installer l'application sur votre ordinateur.

Pour installer le logiciel à partir d'un CD, le bureau de Windows doit être affiché. Si d'autres applications sont en cours, elles devraient être fermées avant de tenter une installation du programme. Si votre système possède un antivirus détectant automatiquement les logiciels, cette fonction devrait être désactivée avant de débiter.

Insérez le CD intitulé « Système ColoRx » dans le lecteur de CD-ROM.

La procédure d'installation se déclenchera automatiquement et vous mènera à l'**écran de bienvenue**.

Si la procédure d'installation ne se déclenche pas automatiquement, cliquez sur le bouton « Démarrer », en bas à gauche de l'écran. Le menu primaire s'affichera. Cliquez sur « Exécuter » et la boîte de dialogue « Exécuter » s'ouvrira. Tapez « **D:\SETUP** » (« **D:** » est le lecteur désigné du CD) sur la ligne « Ouvrir » et cliquez sur « OK ».

L'assistant d'installation vous guidera à travers les différentes étapes d'installation.

Convention de droits d'utilisation

Lors de la procédure d'installation, l'écran de la convention des droits d'utilisation s'ouvrira. Vous devez lire cette convention, puis l'accepter ou non. Si vous n'êtes pas d'accord avec les conditions de la convention, vous devez cliquer sur le bouton « Annuler » pour quitter la procédure d'installation. Si vous êtes d'accord avec les conditions, vous devez cocher la case appropriée afin de continuer l'installation. La procédure d'installation vous demandera de choisir une région : le Canada ou les États-Unis. Par défaut, la région choisie est les États-Unis.

Après avoir installé le logiciel, il est possible que vous ayez à redémarrer l'ordinateur.

Remarque : Si vous avez une version précédente du système ColoRx 6, cette procédure d'installation n'effacera pas les échantillons ou noms de clients sauvegardés.