


# **Benjamin Moore & Cie Limitée**

## **Système COLOR<sub>x</sub><sup>MC</sup> de Benjamin Moore**

### **Notes descriptives et guide d'installation**

#### **Version 6.32.1000**



#### **Nouveaux produits**

- **Ultra Spec Scuff-X** K484, K485 & K486
- **Advance Matte** K791

Cette plus récente version de COLOR<sub>x</sub> contient des formules nouvelles et actualisées des couleurs Benjamin Moore. Pour une liste complète des formules actualisées, consultez la page 3.

#### **Compatibilité avec Windows 10**

Bien que le système COLOR<sub>x</sub> pourra fonctionner sur des ordinateurs dotés de Windows 10, il doit aussi interagir avec des distributeurs et des spectrophotomètres utilisant des pilotes fournis par leurs fabricants. Nous collaborons actuellement avec X-Rite, HERO, Fluid Management et CPS Color (Corob) afin de garantir un fonctionnement sans heurts avec Windows 10. Par ailleurs, Benjamin Moore assurera le soutien uniquement des réseaux dont l'ordinateur hôte tourne sous Windows 10. Nous vous aviserons dès que nos fournisseurs d'équipement nous auront certifié que leurs pilotes sont compatibles avec Windows 10.

#### **Aide**

Lorsque vous utilisez l'application COLOR<sub>x</sub>, vous pouvez en tout temps consulter le manuel de l'utilisateur et le guide de démarrage en cliquant sur Aide, puis en choisissant COLOR<sub>x</sub> Aide ou Démarrage rapide de COLOR<sub>x</sub>.

#### **Pratiques à privilégier pour l'appariement des couleurs hors série et des couleurs des concurrents**

Assurez-vous de toujours sauvegarder et stocker les formules appariées des couleurs sur mesure et des couleurs des concurrents réalisées pour vos clients dans les fichiers client du logiciel COLOR<sub>x</sub>. De cette façon, vous aurez à portée de main la formule exacte des couleurs achetées par vos clients.

Nous mettons régulièrement à jour nos fichiers de peinture afin d'améliorer notre capacité d'appariement de couleurs, ce qui peut entraîner des modifications aux formules d'origine.

En suivant cette procédure, vous pouvez vendre à votre client la même couleur au cas où il en aurait besoin davantage pour faire des retouches.

### **Formules des couleurs concurrentes intégrées à COLORx**

Au fil des années, nous avons constitué un vaste répertoire de couleurs provenant de marques de produits concurrents. Ces renseignements sont accessibles par l'option Recherche de couleurs dans COLORx. Pour vérifier si une couleur figure dans cette base de données, suivez la procédure habituelle de recherche pour une couleur Benjamin Moore. Entrez un numéro ou un nom de couleur, ainsi qu'un produit, puis choisissez une entreprise précise ou cochez la case « Chercher parmi toutes les entreprises » (Search All) au-dessus du menu déroulant.

Contrairement à une couleur Benjamin Moore pour laquelle nous disposons d'une formule créée et testée dans notre laboratoire de formulation de couleurs, nous affichons uniquement le dosage d'une couleur concurrente. Ce dosage effectué à l'aide de notre application d'appariement des couleurs génère une formule de couleur, de la même façon dont un spectromètre déterminerait le dosage et l'appariement d'une couleur hors série.

Ainsi, pour répondre à un client qui demande l'appariement d'une couleur concurrente, vous devez suivre la procédure suivante.

Commencez par chercher la couleur dans COLORx pour savoir si elle figure dans le système. Si elle y est, une formule sera calculée et affichée. En cliquant sur le bouton « Meilleur appariement de couleurs Benjamin Moore » (Closest BM Color), vous obtiendrez les cinq couleurs Benjamin Moore les mieux appariées. Proposez ces couleurs au client et vérifiez si l'une d'elles lui convient. Cette méthode offre deux avantages : d'une part, vous aurez déjà en main une formule Benjamin Moore testée et, d'autre part, vous convertirez le client à une couleur Benjamin Moore.

Par contre, si un échantillon de couleur est disponible, il suffit de l'apparier comme vous le feriez pour une couleur hors série.

Enfin, si le client n'aime pas la couleur qui correspond au meilleur appariement, et qu'aucun échantillon de couleur n'est disponible, vous pourrez alors utiliser l'appariement calculé par COLORx. Pour toute question, appelez au 800 809-9213.

## **Changements apportés à certaines formules depuis la version 6.31.3000 du système COLORx (Canada)**

La formule de plusieurs couleurs a été modifiée pour les produits suivants: 2111-60, 2112-50, 2124-40, 2130-10, 2138-30, 2139-40, 2151-70, 2153-50, AF-95, AF-300, CC-200, CC-320, HC-20, HC-67, HC-68, HC-70, HC-71, HC-72, HC-73, HC-74, HC-87, HC-170, HC-182, OC-113, PM-17. Please refer to the revision date when calling up prescriptions for these products. A revision date after 2/3/2017 indicates a change in the prescription since COLORx version 6.32.0000.

The following prescription has been modified for product 30: 2153-50.

The following prescriptions have been modified for product CC4560: CC-190, OC-151, PM-2.

The following prescriptions have been modified for product F122: 2042-40, 2044-40, 2045-40, 2046-40, 2088-40, 2103-40, 2104-40, 2107-40, 2118-40, 2136-40, AF-125, CC-486, CC-620, CC-696, CC-950, HC-89.

The following prescriptions have been modified for product F215: OC-151, PM-2.

The following prescriptions have been modified for product F310: OC-151, PM-2.

The following prescriptions have been modified for product F319: OC-151, PM-2.

The following prescriptions have been modified for product F333: CC-190, OC-151, PM-2.

The following prescriptions have been modified for product FP28: 2020-40, 2028-40, 2029-40, 2030-40, 2031-40, 2032-40, 2033-40, 2037-40, 2039-40, 2153-40, AF-125, HC-182, PM-17.

The following prescriptions have been modified for product FP29: 2020-40, 2028-40, 2029-40, 2030-40, 2031-40, 2032-40, 2033-40, 2037-40, 2039-40, 2120-30, 2153-40, AF-125, CC-540, HC-166, HC-182, PM-17.

The following prescription has been modified for product K127: CC-460.

The following prescriptions have been modified for product K147: 2063-30, 2132-10, CC-962, HC-190, PM-9, R-9980.

The following prescription has been modified for product K235: 2115-20.

The following prescriptions have been modified for product K274: OC-151, PM-2.

The following prescriptions have been modified for product K275: OC-151, PM-2.

The following prescriptions have been modified for product K276: OC-151, PM-2.

The following prescriptions have been modified for product K375: OC-151, PM-2.

The following prescription has been modified for product K395: 2059-20.

The following prescriptions have been modified for product K401: 2112-60, AF-115, HC-155.

The following prescriptions have been modified for product K449: 2042-40, 2044-40, 2045-40, 2046-40, 2088-40, 2103-40, 2104-40, 2107-40, 2118-40, 2136-40, AF-125, CC-486, CC-620, CC-696, CC-950, HC-89.

The following prescription has been modified for product K450: 2137-50.

The following prescriptions have been modified for product K455: 2042-40, 2044-40, 2045-40, 2046-40, 2088-40, 2103-40, 2104-40, 2107-40, 2118-40, 2136-40, AF-125, CC-486, CC-620, CC-696, CC-950, HC-89.

The following prescription has been modified for product K512: 2139-40.

The following prescriptions have been modified for product K513: 2100-30, 2110-30.

The following prescription has been modified for product K514: 2139-40.

The following prescription has been modified for product K516: 2110-30.

The following prescription has been modified for product K522: AF-155.

The following prescriptions have been modified for product K524: 2081-20, 2112-50, AF-555.

The following prescription has been modified for product K526: 2137-30.

The following prescription has been modified for product K528: AF-565.

The following prescriptions have been modified for product K532: 2042-10, 2048-10, 2055-10, 2056-20, 2073-10, 2137-60, AF-180, AF-650, OC-52.

The following prescription has been modified for product K536: HC-161.

The following prescription has been modified for product K537: CC-512.

The following prescriptions have been modified for product K538: AF-720, CC-512.

The following prescriptions have been modified for product K542: 2042-40, 2044-40, 2045-40, 2046-40, 2088-40, 2103-40, 2104-40, 2107-40, 2118-40, 2136-40, AF-125, CC-486, CC-620, CC-696, CC-950, HC-89.

The following prescriptions have been modified for product K543: 2020-40, 2028-40, 2029-40, 2030-40, 2031-30, 2031-40, 2032-40, 2033-40, 2037-40, 2039-40, 2066-30, 2153-40, AF-125, AF-565, AF-630, HC-61, HC-123, HC-124.

The following prescriptions have been modified for product K547: 2066-20, CC-94.

The following prescriptions have been modified for product K549: AF-555, CC-338, HC-171.

The following prescriptions have been modified for product K550: 2108-60, 2112-40, 2137-30, 2160-70, HC-182, OC-93, PM-17.

The following prescription has been modified for product K551: AF-110.

The following prescriptions have been modified for product K552: AF- 490, CC-604, R-9993.

The following prescriptions have been modified for product K625: CC-456, HC-176, PM-14.

The following prescriptions have been modified for product K629: 2069-30, 2097-30, 2098-30, 2099-30, 2112-30, 2132-30, 2132-40, HC-61, HC-68.

The following prescription has been modified for product K632: 2020-40.

The following prescriptions have been modified for product K792: AF-380, CC-572, HC-67, HC-68, HC-70, HC-71, HC-72, HC-73, HC-74.

The following prescriptions have been modified for product F794: HC-67, HC-68, HC-70, HC-71, HC-72, HC-73, HC-74.

The following prescription has been modified for product L322: 2107-40.

# Système COLOR<sub>x</sub> <sup>MD</sup>

## Guide d'installation

Le livre des formules COLOR<sub>x</sub> et le programme du système d'appariement des couleurs sont inclus en un seul ensemble logiciel. Fonctionnant sous les systèmes d'exploitation Windows<sup>MD</sup> XP, Windows<sup>MD</sup> Vista, Windows<sup>MD</sup> 7, Windows<sup>MD</sup> 8 et Windows<sup>MD</sup> 10 vous pouvez télécharger cet ensemble sur le portail mybenjaminmoore.com ou l'obtenir sur CD.

### Exigences système minimales :

- Processeur Pentium<sup>MD</sup> d'Intel de 1 GHz ou plus
- 2 Go de mémoire vive
- 750 Mo d'espace de disque dur
- Lecteur de CD ou DVD
- Carte vidéo lisant 16 millions de couleurs
- Imprimante
- Port en série ou USB pour le spectrophotomètre
- Windows<sup>MD</sup> XP service pack 3, Windows<sup>MD</sup> Vista, Windows<sup>MD</sup> 7, Windows<sup>MD</sup> 8 ou Windows<sup>MD</sup> 10

### Installation

Si vous téléchargez COLOR<sub>x</sub> du portail mybenjaminmoore.com, prenez connaissance des « directives de téléchargement de COLOR<sub>x</sub> » qui vous aideront à installer l'application sur votre ordinateur.

Pour installer le logiciel à partir d'un CD, le bureau de Windows doit être affiché. Si d'autres applications sont en cours, elles devraient être fermées avant de tenter une installation du programme. Si votre système possède un antivirus détectant automatiquement les logiciels, cette fonction devrait être désactivée avant de débiter.

Insérez le CD intitulé « Système COLOR<sub>x</sub> » dans le lecteur de CD-ROM.

La procédure d'installation se déclenchera automatiquement et vous mènera à l'**écran de bienvenue**.

Si la procédure d'installation ne se déclenche pas automatiquement, cliquez sur le bouton « Démarrer », en bas à gauche de l'écran. Le menu primaire s'affichera. Cliquez sur « Exécuter » et la boîte de dialogue « Exécuter » s'ouvrira. Tapez « **D:\SETUP** » (« **D:** » est le lecteur désigné du CD) sur la ligne « Ouvrir » et cliquez sur « OK ».

L'assistant d'installation vous guidera à travers les différentes étapes d'installation.

### Convention de droits d'utilisation

Lors de la procédure d'installation, l'écran de la convention des droits d'utilisation s'ouvrira. Vous devez lire cette convention, puis l'accepter ou non. Si vous n'êtes pas d'accord avec les conditions de la convention, vous devez cliquer sur le bouton « Annuler » pour quitter la procédure d'installation. Si vous êtes d'accord avec les conditions, vous devez cocher la case appropriée afin de continuer l'installation. La procédure d'installation vous demandera de choisir une région : le Canada ou les États-Unis. Par défaut, la région choisie est les États-Unis.

Après avoir installé le logiciel, il est possible que vous ayez à redémarrer l'ordinateur.

**Remarque :** *Si vous avez une version précédente du système COLOR<sub>x</sub> 6, cette procédure d'installation n'effacera pas les échantillons ou noms de clients sauvegardés.*